



1. Uruchamiany program Outlook

- wchodzimy w zakładkę plik



- Wybieramy +Dodaj konto



- Przystawiamy na ręczną konfigurację i dajemy dalej.

Dodaj konto ×

Automatyczne konfigurowanie konta
Konfiguruj ręcznie lub nawiąż połączenie z innymi typami serwerów.

Konto e-mail

Imię i nazwisko:
Przykład: Aneta Olecka

Adres e-mail:
Przykład: aneta@contoso.com

Hasło:
Wpisz ponownie hasło:
Wpisz hasło podane przez usługodawcę internetowego.

Ręczna konfiguracja lub obsługa dodatkowych typów serwerów

- Wybieramy opcje POP lub IMAP i dajemy dalej

Dodaj konto ×

Wybierz usługę

Microsoft Exchange Server lub zgodna usługa
Połącz się z kontem programu Exchange, aby uzyskać dostęp do wiadomości e-mail, kalendarza, kontaktów, zadań i poczty głosowej

Usługa zgodna z usługą Outlook.com lub Exchange ActiveSync
Połącz się z usługą, taką jak Outlook.com, aby uzyskać dostęp do wiadomości e-mail, kalendarza, kontaktów i zadań

POP lub IMAP
Połącz się z kontem e-mail POP lub IMAP

- Wprowadzamy dane :

Imię i Nazwisko właściciela konta

Adres mail nadany przez administratora

Typ konta > wybieramy z listy POP3

Serwer poczty przychodzącej : poczta.amaro.net.pl

Serwer poczty wychodzącej (SMTP): poczta.amaro.net.pl

Nazwa użytkownika : wprowadzamy pełen adres mail np. jkowalski@jakasdomena.pl

I wybieramy klawisz więcej ustawień

Dodaj konto

Ustawienia konta POP i IMAP
Wprowadź ustawienia serwera poczty dla konta.

Informacje o użytkowniku

Imię i nazwisko:

Adres e-mail:

Informacje o serwerze

Typ konta:

Serwer poczty przychodzącej:

Serwer poczty wychodzącej (SMTP):

Informacje o logowaniu

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Zapamiętaj hasło

Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła

Testowanie ustawień konta

Zalecane jest przetestowanie konta, aby zapewnić, że wpisy są poprawne.

Automatycznie przetestuj ustawienia konta po kliknięciu przycisku **Dalej**

Dostarcz nowe wiadomości do:

Nowy plik danych programu Outlook

Istniejący plik danych programu Outlook

Wybieramy zakładkę Serwer wychodzący i zaznaczamy : Serwer wychodzący SMTP wymaga uwierzytelnienia

Dodaj konto

Ustawienia konta POP i IMAP
Wprowadź ustawienia serwera poczty dla konta.

Ustawienia internetowej poczty e-mail

Ogólne **Serwer wychodzący** Zaawansowane

Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia

Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej

Zaloguj używając

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Zapamiętaj hasło

Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła

Zaloguj do serwera poczty przychodzącej przed wysłaniem poczty

- Na kolejnej zakładce „Zaawansowane” wybieramy :


Serwer przychodzący POP3 >> wprowadzamy port 995

Zaznaczamy box : ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia SSL

Serwer wychodzący SMTP >> wprowadzamy port 465

Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu >> wybieramy z listy SSL

Dajemy po wszystkim ok i klawisz dalej



Jeśli dane wprowadziliśmy zgodnie ze screenami program pocztowy będzie gotowy do pracy.